

SMBv2 Windows 10, build 1083

Bakgrund / Problem

Startar man ett program (t ex Byggsamordnaren) i **Windows 10, build 1803**, från ett file-share på en dator (t ex en Windows Server) med SMB version < 2, så släpper inte Windows igenom någon SQL trafik från det programmet (t ex Byggsamordnaren). Byggsamordnaren kommer alltså inte kunna nå dess databas.

Lösning


Ändrar man SMB version på servern till ≥ 2 , så fungerar det igen.
Ett annat alternativ är att istället köra fjärrskrivbord.

Kontrollera om SMB version2 är aktiverad

1. Starta Windows PowerShell
2. Skriv: `Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB2Protocol`

Svaret skall bli:

```
EnableSMB2Protocol
-----
True
```



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB2Protocol

EnableSMB2Protocol
-----
True


PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0>
```

Aktivera SMB v2

Om svaret inte blir True (se ovan) så måste man slå på SMB v2.

Det görs också i PowerShell. Använd följande kommando:

`Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $true`



```
Administrator: Windows PowerShell

PS C:\Users\Administrator> Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $true

Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation 'Modify' on Target 'SMB Server Configuration'.
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
PS C:\Users\Administrator> _
```

Efteråt måste man starta om både server och klient.

Kontrollera efter omstart om SMB version 2 är aktiverad (se ovan).

Mer information

[How-to-enable-and-disable-smbv1-smbv2-and-smbv3-in-windows-and-windows](#)